

2.3.4.20.10 - Distribuzione Documenti: 10. Avviso di Spedizione

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione esegue la generazione e l'invio/pubblicazione degli Avvisi di Spedizione, in relazione ai Documenti di Trasporto che risultano «validati» (dall'[apposita funzione](#)) ed intestati a Clienti sui quali è attivo il [Metodo di Distribuzione AVSP](#).

Dipendentemente dal valore impostato nel campo [Formato Output](#), gli Avvisi di Spedizione sono generati in formato **testo** (.txt) oppure **flusso dati**. In quest'ultimo caso, è possibile richiedere la generazione in formato **edi** (specifiche EURITMO - DESADV), **xml** o **csv**.

In caso di generazione in **formato edi**, il flusso è posizionato in una specifica cartella «..\SPOOL\`<codice ditta>`\<conto consegna>\AVSP» intestata ad ognuno dei Conti Consegna elaborati (il nome del flusso può essere sempre uguale). Il flusso generato ha la seguente denominazione: «AVSP0000201608300000022.E», per cui risulterà semplice organizzare gli schedatori affinché, nelle varie cartelle AVSP, ricerchino solo i files con estensione **avs** oppure **.E** (se indicata sul Metodo).

Il flusso dati è generato in base al seguente [tracciato](#).

Gli Avvisi di Spedizione possono essere inviati **via e-mail** oppure, in alternativa o in aggiunta all'invio via e-mail, è possibile richiedere che siano generati in formato zip e pubblicati su uno specifico **portale**.

Il Portale deve essere preventivamente codificato nella tabella procedurale [PRT-Portale](#).

Indipendentemente dal Formato Output, l'Avviso di Spedizione è inviato come **allegato** ad un messaggio e-mail:

- l'indirizzo [e-mail del destinatario](#) è assunto dal Metodo di Distribuzione AVSP del Cliente
 - l'indirizzo [e-mail del mittente](#) è assunto dall'apposito campo della tabella procedurale [SMT-Server di Posta in Uscita](#)
-

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

- **Deposito**
- **Conto**
- **Data Documento da... a**
Impostare il periodo dei D.d.t. per i quali inviare l'Avviso di Spedizione.
- **Avviso Spedizione**
Il valore di quest'indicatore permette di visualizzare solo i Documenti per i quali l'Avviso di Spedizione è ancora da inviare (valore **1**), solo quelli per i quali l'Avviso di Spedizione è già stato inviato (valore **2**) oppure tutti (valore **0**)

Il programma visualizza:

- nel *data-grid* a sinistra, l'**elenco dei Clienti** corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente
- nel *data-grid* a destra, l'**elenco dei Documenti** ad essi intestati e candidati all'elaborazione (mediante disattivazione della *check-box* corrispondente è possibile deselezionarne uno o più di uno)



Convalidare  per avviare l'elaborazione:

Distribuzione Documenti - Avviso di Spedizione: selezione Documenti

Distribuzione Documenti - Avviso di Spedizione: selezione Documenti

Eventuali errori riscontrati in fase di elaborazione saranno visualizzati nella colonna **Note** del *data-grid* in alto a destra, in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga del Documento di cui Non è riuscito l'invio e-mail sarà colorata a sfondo *rosso*.

Nel Log Documentale, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la **Causale 61** ed è visualizzata, nella descrizione, la causa dell'errore.

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:31:45 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 12 febbraio 2026 16:45:40 da Elena Saracino