2.4.2 - Movimenti Bombole: 2. Scarico a Terzi



Con riferimento alla movimentazione delle Bombole senza prodotto, questa funzione esegue uno Scarico delle Bombole vuote a Terzi *(Clienti o Fornitori)*, nel caso, ad esempio, di reso Bombole sottoposte a Collaudo.
La registrazione dello Scarico a Terzi può riguardare solo le Bombole che risultano *contemporaneamente*:

- Attive
- Non soggette alla fase di Collaudo
- presenti in Sede

Modalità Operativa

La registrazione dello Scarico a Terzi richiede l'impostazione dei seguenti dati:

Conto
Impostare il Conto Cliente/Fornitore intestatario del movimento di Movimenti Bombole: 2. Scarico a Terzi: il programma propone in automatico la Partita I.V.A. e l'Indirizzo del soggetto indicato, assumendo entrambi i dati dalla rispettiva Anagrafica.

Numero Documento - del
Indicare i riferimenti del Documento di Movimenti Bombole: 2. Scarico a Terzi.

Deposito
Inserire il Codice del Deposito da cui effettuare l'operazione di Scarico.

Scarico a Terzi: dati di testa
Scarico a Terzi: dati di testa

Con l'impostazione dei suddetti dati, la registrazione si sposta nella maschera di piede, dedicata all'inserimento dei dati caratteristici del Documento:

Identificativo Univoco

In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca delle Bombole con i seguenti tasti funzione:

F3 - per Identificativo Univoco
F4 - per Matricola Interna
F6 - per Matricola Produttore

È possibile acquisire l'elenco delle Bombole sia da **penna ottica** che da **file esterno**, impostare:

F1 - per acquisizione da flusso csv
F5 - per input da penna ottica

Qualora si selezioni una Bombola in fase di Collaudo il programma provvederà a segnalarlo con apposito messaggio.

In corrispondenza dell'Identificativo inoltre, è attivo il tasto di *jump* (**F9**) che rende accessibili le seguenti funzioni:

Funzione di jump

Specifiche Tecniche del Flusso CSV

Il flusso deve:

- essere in **formato csv**
- avere come 1º riga il nome colonna «**IDEN_UNIC**»
- nelle varie righe devono essere indicati gli Univoci da acquisire, che devono essere in formato numerico (è possibile indicarli con o senza gli zeri non significativi in testa); la lunghezza degli Univoci deve essere quella gestita da eSIGEA
- deve essere allocato nella libreria «**$GD/tmp**»
- la denominazione deve essere del tipo **uni<codice filiale>.MGG** in cui
  - **M** = Mese (1=Gennaio, 2=Febbraio, O=Ottobre, N=Novembre, D=Dicembre)
  - **GG** = Giorno
  - qualora la Filiale Non sia gestita, indicare **0** *(zero)*

Esempio: Il file della Filiale 1 del 12 Luglio deve essere denominato **uni00001.712**.



La registrazione dello Scarico a Terzi si risolve nella parte centrale della videata: al termine dell'immissione, il programma propone la stampa del Documento.

Nota tecnica: la funzione di Scarico a Terzi genera Movimenti Bombole con Tipo Documento **d** e Tipo Movimento **2**.

Scarico a Terzi: immissione righe di corpo

Aggiornamento Anagrafica Bombola

La registrazione del Documento di Scarico comporta l'aggiornamento dell'Anagrafica Bombola, relativamente ai seguenti campi:

- Ultimo Conto Movimentato
- Deposito di residenza risulterà azzerato
- Stato Residenza risulterà **1 - c/o Cliente** oppure **2 - c/o Fornitore**
- Data Ultimo Scarico

L'aggiornamento del Deposito sull'Anagrafica Bombola sarà effettuato solo sulla movimentazione relativa ai **passaggi interni**, in modo da evidenziare presso quale Deposito risiede la Bombola.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:31:46 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 5 febbraio 2026 17:22:59 da Elena Saracino