

# Passaggio Anno Panifici Industriali

## Passaggio Anno Panifici Industriali



E00

Passaggio  
Anno Panifici  
Industriali

### Argomenti

- Procedure Passaggio Anno 2015/2016

### Importante!

Il Passaggio Anno può essere eseguito anche il giorno **31/12/2015**.

### Esecuzione funzioni apertura Nuovo Anno (2016)

1. Amministrazione
2. Magazzino
3. Ciclo Attivo
4. Produzione
5. Accorgimenti

## 1. Amministrazione

1.1	Eeguire la <b>Prima Fase</b> del Passaggio Anno (E20 - 1.25 - 1 - 1): questa fase attiva l'operatività sul nuovo anno 2016, relativamente alla Ditta interessata.
-----	---

## 2. Magazzino

2.1	<p>Per effettuare il Passaggio Anno 2016 del Magazzino, eseguire la fase di <b>Azzeramento</b> (E28 - 1.25 - 1 - 2), che effettua il riporto <i>provvisorio</i> delle Quantità finali in Quantità iniziali del nuovo Anno, con relativa <b>valorizzazione</b>, quindi predispone gli archivi alla gestione del nuovo anno (2016).</p> <p>La fase di Azzeramento può essere effettuata secondo due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 - Con Riporto Esistenze</li><li>2 - Senza Riporto Esistenze</li></ul> <p>L'Azzeramento Senza Riporto deve essere eseguito qualora NON si vogliono riportare nel 2016 le giacenze contabili, ma si preferisca inserire manualmente quelle risultanti dall'Inventario Fisico.</p>
2.2	<p>Dopo aver eseguito la fase di Azzeramento, e prima di eseguire la Valorizzazione (E28 - 1.25 - 1 - 4), può sorgere l'esigenza di allineare le Giacenze iniziali/Valore 2016 e l'Esistenza attuale 2016 rispetto ai movimenti eseguiti, dopo il Passaggio Anno, come Anno contabile 2015. A tal fine è prevista la funzione di <b>Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.</b> (E28 - 1.25 - 1 - 3), facoltativa ed eseguibile più volte. Questa funzione ricalcola le Giacenze iniziali/Valore e l'Esistenza attuale 2016, in base ai movimenti effettuati nell'Anno precedente, dopo l'Azzeramento e prima della Valorizzazione <i>definitiva</i>.</p>

## 3. Ciclo Attivo

3.1	Eeguire la fase <b>Estendi fine validità</b> (E27 - 1.8 - 1 - 10 - 3) per le Convenzioni aventi data scadenza 31/12/2015.
3.2	Eeguire la fase <b>Fatturato Clienti</b> del Passaggio Anno (E27 - 1.25 - 3 - 2): questa funzione riporta il fatturato del 2015 nell'archivio dell'Anno precedente e azzeri i campi Fatturato Anno Corrente e Periodo, presenti nei Dati Anagrafici del Cliente, per accogliere i dati del 2016.
3.3	Per le Ditte che gestiscono le Proposte di Consegna, eseguire la relativa fase del Passaggio Anno (E27 - 1.25 - 4): questa fase effettua il Passaggio Anno delle Proposte allestite, cioè quelle che hanno già composto le unità di carico ma non sono ancora state evase.

## 4. Produzione

4.1	Se la Ditta gestisce le <b>Distinte Base</b> , occorre estendere la data di Fine Validità di quelle che scadono nell'anno in corso, ma si vogliono gestire anche nell'anno successivo. Operativamente, richiamare in modifica le Di.Ba. d'interesse (B26 - 1.4 - 1 - 1) e modificare la data di Fine Validità (fase facoltativa).
-----	---

## 5. Accorgimenti

**Da questo momento in poi, è possibile operare nel nuovo Anno contabile.**

Per continuare ad operare nell'Anno 2015, impostare il valore **1** (*uno*) nel campo Anno contabile della videata di selezione Ditta, presente in fase di accesso alle principali funzioni dell'applicativo.

---

Revisione #1

Creato 16 dicembre 2015 08:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 12 gennaio 2016 09:00:06 da Giuseppe Anelli