

Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770

Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA4	Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770	6.1.3.0	16/03/2013

Manutenzione Versamenti Periodici

Percorso funzione

EA4	3.15	2	1	-	-
-----	------	---	---	---	---

I Versamenti utili alla compilazione del Quadro ST della Dichiarazione Sostituti d'Imposta possono essere inseriti mediante questa funzione, dai moduli di Contabilità Generale o Compensi a Terzi.

I campi da valorizzare sono:

Ditta

Impostare la Ditta di riferimento.

Anno fiscale

Impostare 2012.

Tipo Versamento

Specificare il codice del Tributo.

Progressivo

Numero Progressivo nell'ambito dello stesso Codice Tributo.

L'importo del **Versamento** deve essere inserito nell'unità di euro; l'importo della **Ritenuta** deve essere inserito al centesimo.

I Versamenti possono essere inseriti anche tramite la Manutenzione del Quadro ST Ordinario o Semplificato.

Generazione Dichiarazione Sostituti d'Imposta

Percorso funzione

EA4	1.25	-	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

La funzione aggiorna automaticamente i seguenti Quadri del 770:

- Certificazioni Lavoro autonomo/Provvigioni
- SF (Redditi di Capitale e altro)
- ST Semplificato
- ST Ordinario

Manutenzione Dichiarazione Sostituti d'Imposta

Percorso funzione

EA4	1.1	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Per accedere alla funzione di Manutenzione del 770 Ordinario, dopo l'impostazione della Ditta, è necessario indicare le lettere identificative del Quadro d'interesse oppure cliccare sul pulsante in corrispondenza dello stesso.

Dati Comuni

Progressivo

Su alcuni Quadri è prevista l'indicazione del Progressivo, ossia un numero da attribuire al Percipiente oppure al Modulo (1, 2, 3,...) per l'inserimento dei dati.

Riga

Il Numero Riga (1, 2, 3,...) si utilizza sui Quadri relativi ai Percipienti quando, a fronte di un unico nominativo, è necessario inserire più Moduli o parti di essi.

Date

Tutte le Date devono essere impostate nel formato **GGMMAA** oppure **MMAAAA**, quando non è richiesto il Giorno. In entrambi i casi, è onere del sistema convertire in automatico la Data nel formato **GGMMAAAA**.

Importi

Tutti gli Importi sono visualizzati, o sono da impostare, per intero e comprensivi di cifre decimali, ad eccezione di quelli relativi al Quadro SX, che devono essere impostati all'unità di Euro.

Tasti Funzione

In corrispondenza del campo **Progressivo**, presente nei quadri relativi ai Percipienti, risultano attivi i seguenti tasti funzione:

- **F1** - ricerca su Cognome e Nome
- **F4** - ricerca su Codice Fiscale
- **F8** - ricerca numerica

Su tutti i campi è attiva la funzionalità di *help in linea* con il tasto **F10**.

Quadri

Coloro che non utilizzano la funzione di Generazione 770, prima di procedere alla compilazione dei Quadri, devono inserire il relativo Frontespizio (Quadro 3)

I Quadri **ST** ed **SX** sono distinti a seconda che si tratti di 770 Semplificato oppure Ordinario.

Stampa Dichiarazione Sostituti d'Imposta Semplificata/Ordinaria

Percorso funzione

EA4	3.1	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La stampa della Dichiarazione può essere eseguita *esclusivamente* su stampante laser.

Export Dichiarazione Sostituti d'Imposta Semplificata/Ordinaria

Percorso funzione

EA4	1.19	-	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Questa funzione esegue la generazione di un flusso, in base alle specifiche ministeriali previste per la trasmissione telematica dei soli record dati.

Il file generato da questa funzione contiene tutti i Quadri della Dichiarazione 770/2013 ed è allocato nella directory «**GD\DIF**».

Il file generato sarà denominato «**exp77S13**», se trattasi di 770 Semplificato, oppure «**exp77O08**», se trattasi di 770 Ordinario.

Import da Files Esterni

Percorso funzione

EA4	1.18	-	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Con questa funzione è possibile importare i dati dei Quadri 770 da altri sistemi, per poi integrarli con gli archivi di eSIGEA. Per eseguire l'import da un file esterno, è indispensabile che questo sia stato generato in base alle specifiche tecniche, previste per i file della trasmissione telematica.

Prima di procedere all'import da file esterno, è necessario copiare il file contenuto nel floppy, all'interno della directory «**GD\DIF**».

L'operazione di copia può essere eseguita attraverso il comando **Esplora Risorse** o **Gestione Risorse**, per eSIGEA versione Windows, oppure mediante il comando **RIPR-770**, seguito dal tasto **INVIO**, per eSIGEA versione Unix.

La funzione di import richiede la valorizzazione dei seguenti campi:

Ditta

Impostare la Ditta di riferimento.

Tipo Importi

Il programma richiede se gli Importi registrati sul file sono *interi* (valore **0**) oppure *troncati* (valore **1**).

Precedente Import

Impostare **0**(zero), se i dati da importare devono sostituire quelli del precedente import, oppure **1**, se i nuovi dati dovranno aggiungersi ai precedenti.

Evidentemente, se l'import è eseguito per la prima volta, è indifferente l'impostazione di questo campo.

Archivio da importare

Specificare il nome dell'archivio da importare, seguito dal tasto INVIO, ossia: «**\$GD/dif/exp77S13**», per il 770 Semplificato, oppure «**\$GD/dif/exp77O13**», per il 770 Ordinario.

Qualora il file da importare sia stato denominato diversamente, sarà sufficiente modificare solo la denominazione, attribuendo: «**exp77S13**», per il 770 Semplificato, oppure «**exp77O13**», per il 770 Ordinario.

Al termine dell'elaborazione, il programma visualizza i record importati per ogni Quadro.

Generazione Telematico

Percorso funzione

EA4	1.20	-	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Per i soggetti abilitati all'invio telematico, da questa funzione è possibile generare il file della Dichiarazione 770/2013, in conformità alle specifiche tecniche dell'amministrazione finanziaria.

Il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni da inviare: questo dato è utile per finalità di controllo, perchè evita l'impostazione di una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

770 Semplificato

Il file generato avrà una denominazione del tipo **DDDDD77S.AA**, dove:

DDDDD Codice Ditta

77S Valore fisso

.AA Anno

Esempio: Ditta **34**; Anno **2013**. Il file generato sarà **0003477S.13**.

770 Ordinario

Il file generato avrà una denominazione del tipo **DDDDD77O.AA**, dove:

DDDDD Codice Ditta

77O Valore fisso

.AA Anno

Esempio: Ditta **34**; Anno **2013**. Il file generato sarà **0003477O.13**.

La funzione di generazione posizionerà i file nella directory: «**GD/DIF/TELE/770**».

I file generati sono quindi disponibili per essere controllati dalla procedura ENTRATEL del Ministero delle Finanze.

Per coloro che, dal PC su cui è installata l'applicazione ENTRATEL per l'invio telematico, NON hanno la possibilità di accedere ai file generati da eSIGEA (via rete), è prevista la possibilità di copiarli su floppy, mediante la funzione **Copia su floppy telematico**.

Il programma elenca tutti i file generati un'un'apposita *window*: l'Utente deve convalidare singolarmente i file e copiarli su floppy.

A tutte le richieste del programma, impostare sempre il tasto INVIO.

Revisione #1

Creato 28 marzo 2013 09:32:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 16 agosto 2015 08:40:28 da Giuseppe Anelli