

E25/27 - Ubicazioni

Codice	Modulo	Release	Data
E25/27	C.A./C.P. - Ubicazioni	6.5.5.0	25/05/2020

PARAMETRI BASE - DITTA - DATI DI SERVIZIO - PARAMETRI FUNZIONALI

E25/27	1.1	9	4	4	
--------	-----	---	---	---	--

Modificate le SEZIONI “Generali”, “Altri parametri” e “CEDI”. Implementata la sezione RMH per le missioni allestimenti/allocazioni.

Per quanto riguarda la SEZIONE "Generali" i dati "RMH missioni" sono stati spostati nella nuova sezione "RMH".

Nella SEZIONE “Altri parametri” è stato aggiunto il parametro "*calcolo prezzo al pubblico*" che può assumere i seguenti valori:

- 0=Standard: applica la % di ricarica o margine sul corrispondente listino di fatturazione.
- 1=Costo base: applica la % di ricarica o margine sul costo base.

I dati “RMH missioni” sono stati spostati nella nuova sezione “RMH”.

In questa sezione sono stati spostati i campi “RMH missioni” che prima erano posizionati nella sezione “Generali” e sono stati aggiunti i campi per le allocazioni.

I nuovi parametri sono:

- Gestione supporti: fleggare se sì.
- Prelievo pallet interi i cui valori possono essere:
 - 0= Da stocking
 - 1= Iniziare da picking
- Modalità generazione missioni. I valori sono:
 - 0= Alla conferma entrata merce
 - 1= Alla conferma di ciascuna unità di carico
- Allocazione diretta prima a picking: fleggare se sì.

- Affidamento missioni a più DSPm: fleggere se si.
- Numero UC per missione di allocazione. I valori sono:
 - 0= Senza controllo
 - Da 1 a 99 il numero di unità di carico per ogni missione di allocazione.

Nella SEZIONE "CEDI".

E' stato aggiunto il parametro "Gestione EAN" che può assumere i seguenti valori:

- 0= Standard
- 1= Vendita al banco

Revisione #2

Creato 29 giugno 2020 14:30:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 26 novembre 2025 08:26:07 da Elena Saracino