2.1.2.3 - Produzione Fresco - Fabbisogno Imminente: 3. Avvia Ordini



Questa funzione permette di avviare gli Ordini di Produzione: è importante sottolineare che *solo* gli Ordini avviati potranno essere successivamente confermati dall'apposita funzione.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro degli Articoli da visualizzare:

- **Deposito**
  Campo ad impostazione obbligatoria.
- **Ciclo di spedizione**
  Per includere nell'elaborazione *tutti* i Cicli di spedizione, impostare il valore **zz**.
- **Settore di produzione**
  Per includere nell'elaborazione *tutti* i Settori di produzione, impostare il valore **0** *(zero)*.

Convalidando i suddetti parametri, si ottiene in un *data-grid* l'elenco dei **Cicli di spedizione** e dei **Settori di produzione** che risultano Non ancora avviati:

Avvia Ordini da Produzione Fresco: visualizzazione Cicli e Settori

Avvia Ordini da Produzione Fresco: visualizzazione Cicli e Settori

In corrispondenza di ciascuna riga visualizzata, è attivo il pulsante  per accedere alla fase di Avvio degli Articoli in produzione. Il *data-grid* visualizzato fornisce l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Ciclo e al Settore selezionati, per far in modo che l'Utente possa scegliere quali Articoli avviare:

Avvia Ordini da Produzione Fresco: visualizzazione Articoli da avviare

Avvia Ordini da Produzione Fresco: visualizzazione Articoli da avviare

La videata suesposta si compone di due sezioni:

- nel *data-grid* a sinistra sono elencate le diverse **Fasi di Produzione**; cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare quella d'interesse
- nel *data-grid* a destra è proposto l'elenco degli Articoli e, per ciascuno, sono fornite le seguenti informazioni:
  - **Sequenza di spedizione** (colonna **Seq**)
  - **Macchina di produzione/confezionamento** (colonna **Mac**)

    È attribuita in automatico la Macchina impostata sull'Anagrafica Articolo.
  - **Codice - Descrizione Articolo**
  - **Stato Ordine**
  - **Unità di Misura**
  - **Quantità rilevata da Fabbisogno**
  - **Quantità da produrre**
  - **Stato di avanzamento dell'Ordine** in relazione al controllo metrologico (colonna **Cmtr**)
  - **Quantità rilevata dal controllo metrologico** (colonna **Qtà Cmtr.**)
  - **Codice Lotto** e **Scadenza**

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un apposito *check-box* per la selezione degli Ordini di Produzione da avviare. Al termine della selezione, cliccare sul tasto *label*  per avviare l'elaborazione.

Per le Ditte su cui è attivo il controllo metrologico, in seguito all'avvio della produzione, il programma provvederà a generare i file di export dati per le interfacce con le Macchine di produzione/confezionamento.

Modifica Macchina Produzione/Confezionamento

In questa fase è possibile modificare la Macchina di produzione/confezionamento associata all'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante  e impostando il codice Macchina nella *window* proposta:

Avvia Ordini da Produzione Fresco: window modifica Macchina di produzione/confezionamento
Avvia Ordini da Produzione Fresco: *window* modifica Macchina di produzione/confezionamento

---

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:24:19 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 19 gennaio 2026 09:17:27 da Elena Saracino