1.1.20.1 - Tavole di Relazione: 1. Articoli



Da questa funzione è possibile indicare la relazione tra il proprio Codice Articolo e quello del Cliente. In fase di stampa dei Documenti di Consegna e delle Fatture, nonchè in fase di generazione del flusso di rifatturazione, il programma provvederà a sostituire i Codici interni con quelli adottatti dal Cliente, acquisendo i dati da questa tavola di relazione.

Qualora anche l'Unità di misura di rifatturazione sia diversa, la Quantità e il Prezzo unitario saranno adeguati all'Unità di misura indicata. In questo caso è indispensabile, che nell'Anagrafica Articolo, sia correttamente impostato il coefficiente di trasformazione tra l'Unità di misura di rifatturazione e quella base dell'Articolo.

Relazione Articoli
Relazione Articoli

Parametri Filtro

Ditta

Cliente
Impostare il Conto Cliente nel formato Analitico più Mastro (AAAAAAAMM).

Articolo nostro
Impostare il proprio Codice Articolo, ossia quello utilizzato per codificare l'Articolo in .

Articolo vostro
Impostare il Codice Articolo adottato dal Cliente/Fornitore, utile ai fini del file di rifatturazione.

Stato
Indica lo Stato della relazione tra l'Articolo interno e quello esterno:

- **A** = attivo
- **D** = disattivo
- **S** = sospeso

Descrizione
Impostare la Descrizione dell'Articolo, diversa da quella interna, utile ai fini del file di rifatturazione.

Data inizio validità
Indica il giorno di partenza in cui iniziare ad utilizzare il Codice dell'Articolo esterno.

U.M. Rifatturazione
Indica quale Unità di misura dell'Articolo utilizzare ai fini del file di rifatturazione.
Indicando **0** *(zero)*, l'Unità di misura sarà la stessa usata per la fatturazione.

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:25:06 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 26 marzo 2026 17:14:38 da Elena Saracino