2.15.20 - Inquiry Missioni RMH

Rel. 6.4.7.0



Questa funzione permette di generare, interrogare e manutenere le missioni RMH.

Inquiry Missioni RMH: videata d'accesso alla funzione

Inquiry Missioni RMH: videata d'accesso alla funzione

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

Modulo
Selezionare il Modulo a cui appartengono le missioni da interrogare.
Attualmente sono disponibili i seguenti Moduli:

- E25 = Ciclo Passivo
- E27 = Ciclo Attivo
- E28 = Magazzino
- B31 = Gestione Ce. Di.

Gruppo funzione
Nell'ambito del Modulo selezionato, impostare il Gruppo funzioni delle missioni da interrogare.
Attualmente sono previsti i seguenti Gruppi:

- E25DENTM0, per le missioni di Entrata Merce
- E27DEODV0, per le missioni relative agli Allestimenti degli Ordini di Vendita da evadere
- E27DCONS0, per le missioni relative ai Documenti di Consegna
- E28DABBS0, per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi
- E28DINVE0, per le missioni relative agli Inventari

> Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutti i Gruppi funzione disponibili per il Gruppo selezionato. Lasciare a *spazio* per includerle tutte.

Codice funzione
Nell'ambito del Gruppo funzioni selezionato, impostare il Codice funzione delle missioni da interrogare.

> Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutte le funzioni disponibili per il Modulo selezionato.

Deposito
Indicare il Deposito a cui si riferiscono le missioni oppure ricercarlo con il tasto **F8**.

>

> Lasciare a **0** (*zero*) per includerli tutti.

Client SBH
Indicare il Client SBH (Operatore) che ha generato le missioni da interrogare.

> Lasciare a **0** (*zero*) per includerli tutti.

Identificativo DSP
Impostare l'Identificativo del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.

> Lasciare a *spazio* per includerli tutti.

Utente DSP
Impostare l'Utente del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.

> Lasciare a *spazio* per non indicare alcun Utente.

Area operativa
Indicare l'Area operativa delle missioni da interrogare.
Utilizzando il carattere speciale «**%**», è possibile indicare solo una parte dell'Area operativa d'interesse. Così ad esempio, per visualizzare tutte le missioni la cui Area operativa inizia con «00001EODV021», è sufficiente digitare «00001EODV021%».

> Lasciare a **00000** per non indicare alcuna Area operativa.

Priorità
Indicare la Priorità delle missioni da interrogare. I valori previsti sono visualizzabili nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

> Lasciare a *spazio* per Non indicare alcuna Priorità.

Stato
Selezionare lo Stato delle missioni da interrogare
Sono ammessi i seguenti valori:

- **0** = inserita
- **1** = sospesa
- **2** = da affidare
- **4** = inviata
- **5** = affidata

7 = esecuzione parziale
9 = conclusa
a = attiva (comprende tutti gli Stati da **0** a **7**)
A = da DSPm
C = concl. DSPm
D = annullata
E = errata
X = invalidata

> Impostare a *spazio* per visualizzare tutte le missioni, a prescindere dallo Stato.

Identificativo di riferimento
Impostare l'Identificativo di riferimento delle missioni da interrogare.

> Lasciare a **0** *(zero)* per interrogare tutte le missioni a prescindere dall'Identificativo.

Data - Ora
Impostare la data e l'ora di generazione delle missioni da interrogare.

Parametri Filtro 

Quando il cursore è posizionato sul campo **Convalida**, cliccando sul pulsante , si attiva un'ulteriore *window* per l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

Inquiry Missioni RMH: window Parametri Filtro
Inquiry Missioni RMH: *window* Parametri Filtro

Cliente/Fornitore
Sono attivi i seguenti tasti funzionali:
F6 - ricerca per Denominazione
F8 - ricerca per Codice

Numero - Data Documento

Numero - Data Ordine

> Il pulsante

 Non è attivo nel modulo Magazzino.

Convalidati i parametri impostati, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco delle missioni RMH:

Inquiry Missioni RMH: elenco in modalità data-grid
Inquiry Missioni RMH: elenco in modalità *data-grid*

Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:

- Codice funzione
- Identificativo di riferimento della missione
- Data e Ora di generazione
- Data e Ora in cui è stata affidata la missione
- Data e Ora in cui è stata ricevuta l'ultima risposta della missione
- Data e Ora in cui sarà eseguita la missione
- Tempo trascorso dalla fase di affidamento della missione a quella di ricevimento della risposta
- Colli da allestire o da abbassare richiesti nella missione (evidenziati in *giallo*)
- Colli allestiti o abbassati inviati dalle risposte (evidenziati in *verde*)
- % di Completamento della missione, in base ai Colli della missione e delle risposte
- Priorità della missione
- Stato della missione
- Client SBH che ha generato la risposta
- Identificativo del dispositivo remoto a cui è stata assegnata la missione
- Utente del dispositivo remoto a cui è stata affidata la missione
- Area operativa della missione
- Stampante associata alla missione
- Parametri aggiuntivi della missione

Se l'inquiry riguarda le missioni di Entrata Merce, nel *data-grid* saranno visualizzate anche le seguenti colonne:

- Codice e denominazione Fornitore
- Numero e Data del Documento di Entrata Merci
- Numero e Data Ordine

Altri pulsanti attivi sono:

 - per scorrere tutte le missioni fino alla fine

 - per ripetere ciclicamente l?inquiry delle missioni, in base ai parametri di filtro impostati

Dettaglio Missione

In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante , che permette di conoscere il dettaglio della missione e le relative risposte. La videata varia a seconda che si tratti di missioni relative ad allestimenti oppure ad abbassamenti.

Inquiry Missioni RMH: window di dettaglio
Inquiry Missioni RMH: *window* di dettaglio

Modifica Stato Missione

Inoltre, sempre in corrispondenza di ciascuna riga, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile modificare lo Stato della missione.
Quest'operazione è consentita solo se l'Area operativa dell'Utente coincide con quella del soggetto che ha generato la missione; in caso contrario infatti, è segnalata a video l'incongruenza e non è possibile procedere alla modifica. Inoltre, non è possibile modificare missioni che si trovino in stato **E**, vale a dire «concluse con errore».

Inquiry Missioni RMH: modifica Stato Missione
Inquiry Missioni RMH: modifica Stato Missione

Qualora si scelga di portare lo Stato della missione a **2** *(da affidare)*, sarà anche possibile modificare l'unità dell'Area operativa, assegnare la missione ad un altro Dispositivo ed impostare la data e l'ora in cui eseguire l'assegnazione.

Inoltre, solo per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi (Gruppo funzione E28DABBS0), sono attivi anche i pulsanti e .

Cliccando sul pulsante , è possibile visualizzare le missioni in un *data-grid*, che evidenzia gli Articoli da abbassare/trasferire e le relative quantità.

Inquiry Missioni RMH: elenco Articoli da abbassare e relative quantità
Inquiry Missioni RMH: elenco Articoli e relative quantità

Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:

- Stato della missione
- Articolo da abbassare/trasferire
- Formato dell?Articolo
- Block & tier dell?Articolo richiesto nella missione
- Pedane e Colli da abbassare richiesti nella missione (evidenziati in *giallo*)
- Pedane e Colli abbassati, in base alle risposte ricevute (evidenziati in *verde*)
- % di Completamento della missione, in base ai Colli della missione e delle risposte

Anche in questa *window* sono attivi i seguenti pulsanti:

 per visualizzare il dettaglio della missione

 per modificare lo Stato della missione

---

Generazione Nuova Missione 

Cliccando sul pulsante  invece, è possibile generare una nuova Missione di Abbassamento e Non di trasferimento tra Depositi.

Questa funzionalità è attiva solo se, in fase di accesso alla funzione, risulta impostato il Deposito, perchè le missioni da generare si riferiranno proprio a questo.

Inquiry Missioni RMH: generazione nuova missione

Inquiry Missioni RMH: generazione nuova missione

In questa *window* è possibile specificare:

- l'Articolo da abbassare
- il numero degli Strati per ciascuna Pedana, se diverso da quello impostato sull'Articolo
- il numero delle Pedane da abbassare
- lo Stato da attribuire alla missione che s'intende generare.
  Qualora si scelga lo Stato **2** *(da affidare)*, sarà anche possibile indicare l'unità dell'Area operativa, il Dispositivo remoto a cui assegnare la missione, la data e l?ora in cui eseguirla.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:27:41 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 3 febbraio 2026 16:45:33 da Elena Saracino