3.6 - Supporti e Vuoti a Rendere

- 3.6.1 - Contabile Supporti a Rendere
- 3.6.21 - Stampa Situazione Supporti

3.6.1 - Contabile Supporti a Rendere



Mediante questa funzione è possibile procedere all'*Inserimento*, all'*Interrogazione* e alla Modifica dei movimenti, con riferimento al Gruppo Vuoti indicato dall'utente.

Dopo aver impostato il **Conto** Cliente/Fornitore e il Codice del **Gruppo Vuoti** *(ad esempio 9950,0001)*, la procedura visualizza un riepilogo dei Vuoti a rendere, opportunamente distinti per **Tipo Vuoti** *(ad esempio Pedane)*, con indicazione del numero di pezzi consegnati, resi e non ancora restituiti dal Cliente. Sono inoltre riportate, nella sezione Altri Dati, le date di **Ultima Consegna**, **Ultimo Reso** e **Ultimo Addebito**.

Se la quantità resa risulta maggiore di quella consegnata, non saranno più generate righe di *saldo pedane*.

L'aggiornamento dell'Archivio Vuoti è eseguito in automatico in fase di registrazione dei Documenti di Carico/Scarico, solo se l'Articolo selezionato possiede i seguenti requisiti:

Stato Articolo= R - A Rendere

Vuoto= compreso tra 1 e 10

3.6.21 - Stampa Situazione Supporti

Questa funzione riepiloga la Situazione Supporti dei Clienti o Fornitori, con possibilità di generare una Stampa *Analitica* o *Sintetica*, in formato **TXT** o **Laser**.

La videata d'accesso alla funzione di Stampa si configura a video nel seguente modo:



Selezioni per la Stampa Situazione Supporti.

Tipo Conto
La Stampa della Situazione Supporti può essere generata per Cliente (valore **1**) o Fornitore (valore **2**).

Ordinamento
La Situazione Supporti può essere richiesta, con riferimento ai seguenti ordinamenti di stampa:

- **1** = per Codice
- **2** = per Giro
- **3** = per Categoria
- **4** = per Zona

5 = per Agente.

Dipendentemente dall'Ordinamento selezionato, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo per l'impostazione del *range* d'interesse.

Gruppo Vuoti

Un'ulteriore selezione consiste nella scelta tra il formato *Analitico* e quello *Sintetico*: la stampa *Analitica* riporta per Cliente/Fornitore la situazione relativa ai singoli Vuoti, mentre l'elaborazione *Sintetica* riepiloga per Cliente/Fornitore, la situazione relativa al Gruppo Vuoti indicato.

> Per attivare la stampa *Analitica* impostare a **0** (zero) il presente indicatore, mentre per la stampa *Sintetica* relativa ad uno specifico Gruppo Vuoti, inserire in questo campo il Codice Gruppo.