1.4.1.4 - Distinta Base: 4. Sostituzione Componenti



Questa funzione permette di sostituire un Componente con un altro, nell'ambito di una o più Distinte selezionate dall'utente. Per effettuare la sostituzione, è necessario che entrambi i Componenti siano dello stesso Tipo: ne consegue dunque, la possibilità di sostituire un Prodotto di Base con altro Prodotto di Base oppure un Intermedio con un altro Intermedio. Qualora i due Componenti non siano dello stesso Tipo, la discrepanza sarà segnalata a video con il messaggio: «Sostituto non valido».

A livello di menù, la funzione di Sostituzione Componenti prevede le seguenti modalità:

- **1** - Automatica
- **2** - Con Selezione

> La modalità **Con Selezione** si rivela utile per eseguire una sostituzione massiva dei Componenti, ma non su tutte le Distinte: in questo caso infatti, ogniqualvolta il programma intercetta il Componente da sostituire, chiede all'utente di confermare l'operazione.

Modalità Operative

Dopo aver indicato i Componenti da sostituire, è possibile scegliere tra diversi criteri di sostituzione, che permettono di apportare delle modifiche ad alcuni valori del nuovo Componente. In particolare, è possibile modificare la Quantità, la percentuale di Calo o i Costi Aggiuntivi, nelle Distinte contenenti il Componente da sostituire.

Tipo Variazione
La variazione può essere:

- **0** = a Valore
- **1** = a Percentuale

> Impostando la variazione a Percentuale (valore **1**), non sarà possibile selezionare il Modo Calcolo **S-Sostituzione**.

Valore/Percentuale
Dipendentemente dal Tipo Variazione selezionato, indicare l'importo o la percentuale su cui effettuare il calcolo.
In entrambi i casi, impostando **0** *(zero)*, non sarà effettuato alcun calcolo.

Modo Calcolo
Selezionare la modalità di calcolo tra le seguenti:

+ = in Aumento

Somma, nelle varie Distinte, il *valore* o la *percentuale* alla base di calcolo indicata.

- = in Diminuzione

Sottrae, nelle varie Distinte, il *valore* o la *percentuale* alla base di calcolo indicata.

S = Sostituzione

Sostituisce, nelle varie Distinte, il *valore* alla base di calcolo indicata.

Base di Calcolo
Indicare quale valore del corpo della Distinta s'intende modificare:

1 = Quantità
2 = percentuale di Calo
3 = Costi Aggiuntivi

Distinta Base: Sostituzione Componenti
Distinta Base: Sostituzione Componenti

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:24:18 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 23 gennaio 2026 11:00:59 da Elena Saracino