2.1.4.7.1 - Produzioni Continue - Di Serie: 1. Annulla Fasi di Produzione



Questa funzione serve ad annullare uno o più Ordini di Produzione, nell'ambito di un Ciclo Produttivo. La funzione di Annullamento Non può essere eseguita per gli Ordini già confermati o che siano stati presi in carico da un dispositivo DSPR.

Annulla Fasi di Produzione: impostazioni iniziali
Annulla Fasi di Produzione: impostazioni iniziali

Modalità Operativa

Nella videata di testa è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito
Impostare il Deposito a cui si riferiscono gli Ordini di Produzione da annullare.

Data Ordine
Impostare la Data degli Ordini di Produzione d'interesse.

Articolo
Impostare il Prodotto Finito o Intermedio. Lasciando a *spazio* l'Articolo, sarà possibile indicare il Settore di Produzione.

Settore di Produzione
Impostare il Settore di Produzione degli Ordini da annullare.


Fase di Produzione
Nell'ambito del Settore selezionato, indicare la Fase di Produzione degli Ordini da annullare.

Linea di Produzione
Indicare la Linea di Produzione degli Ordini da annullare.

Stato Produzione

Indicare lo Stato degli Ordini da annullare.
Sono ammessi i seguenti valori:

- **0** = tutti i Non prodotti
- **1** = da avviare
- **3** = avviati
- **5** = conferma componenti

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. Per annullare uno o più Ordini, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

È opportuno precisare che l'Annullamento Non elimina *fisicamente* l'Ordine, ma solo *logicamente*: infatti, anche se annullato, l'Ordine potrà comunque essere visualizzato nelle funzioni d'Inquiry. L'Annullamento di un Ordine inoltre, Non impedisce il completamento del Ciclo Produttivo di cui esso fa parte.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:24:21 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 19 gennaio 2026 10:25:56 da Elena Saracino