2.3.2.6 - Documenti Consegna: 6. Stampe



Le stampe previste per i documenti di consegna sono di seguito elencate:

1 - Documenti Accompagnatori

5 - Borderaux

13 - Sovrapacchi

14 - Lettera di vettura

15 - Scheda di Trasporto



1 - Documenti Accompagnatori

Esegue la stampa massiva di tutti i Documenti Accompagnatori inseriti a sistema e non ancora emessi.

Dopo l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, nella videata di selezione, l'Utente può indicare la data e l'ora di inizio del trasporto e decidere, mediante valorizzazione del campo **Cliente**, se stampare i Documenti Accompagnatori di tutti i Clienti, impostando solo il Mastro, oppure di un singolo soggetto, indicandone il Conto.

Nel caso di Documenti incompleti, ad esempio quelli che hanno almeno una riga con netto riga a zero, l'emissione potrà essere ripetuta.

Per le Ditte che si avvalgono della Gestione Pedane, al termine della stampa dei Documenti Accompagnatori, è prevista anche la stampa del buono pedane.



13 - Sovrapacchi

Questa funzione permette di stampare le etichette di **tipo sovrapacchi**, in numero corrispondente ai colli indicati sul documento di consegna.

La stampa di queste etichette può essere eseguita contestualmente alla registrazione del documento, utilizzando la funzione di **Jump**, o può essere eseguita anche in un momento successivo.

I dati riportati sulle etichette riguardano:

- i riferimenti del documento
- il nominativo e l'indirizzo del cliente
- la località di destinazione della merce
- i riferimenti dell'ordine
- l'agente
- il peso lordo, il peso netto e il volume della merce.



14 - Lettera di Vettura

La Lettera stampata con questa funzione corrisponde al documento da rilasciare al vettore. Per ottenere la Lettera di Vettura, è necessario aver registrato preliminarmente il documento di vendita accompagnatorio, poichè l'elaborazione avviene sulla base dei riferimenti dello stesso.

Nella videata di selezione, l'Utente può specificare il Numero dei Colli ed il Peso Lordo dei beni trasportati.



15 - Scheda di Trasporto

Questa funzione permette di stampare le Schede di Trasporto.

In fase d'Immissione Documenti di Consegna, è possibile richiedere la stampa delle Schede di Trasporto, avvalendosi della funzionalità di *jump* (tasto **F9** su campo **Causale**): in questo caso i dati (Spedizioniere, Deposito e Cliente) proposti in automatico saranno assunti dall'ultimo Documento inserito/modificato.
Anche dalla funzione di Generazione Documenti di Consegna da Proposte di Consegne, è possibile stampare la Scheda di Trasporto contestualmente al Documento.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere che effettua il trasporto.

Deposito
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, indicare il Deposito di partenza della merce.

Cliente
Qualora la merce oggetto del trasporto non sia di proprietà della Ditta, come accade per i Documenti con Porto Franco Partenza, indicare in questo campo il Cliente proprietario della merce.

Dati Vettore

I dati proposti in questa sezione sono assunti dall'Anagrafica del Fornitore associato allo Spedizioniere. Nel caso il Fornitore Non sia indicato, i **Dati Vettore** saranno assunti dall'Anagrafica Spedizioniere.

Dati Committente

Se il campo **Cliente** risulta valorizzato, i dati proposti in questa sezione saranno assunti dall' Anagrafica Cliente; in caso contrario, saranno assunti dall'Anagrafica della Ditta.

Dati Caricatore

I dati proposti in questa sezione sono assunti dall'Anagrafica della Ditta.

Dati Proprietario

Se il campo **Cliente** risulta valorizzato, i dati proposti in questa sezione saranno assunti dall' Anagrafica Cliente; in caso contrario, saranno assunti dall'Anagrafica della Ditta.

> Tutti i dati proposti dal programma possono essere liberamente modificati dall'utente, prima di eseguire la stampa della Scheda di Trasporto.

Luogo carico merce
Se il Deposito risulta indicato, il Luogo di carico merce è assunto dall'Anagrafica Deposito; in caso contrario, è assunto dall'Anagrafica della Ditta.

Compilatore
Il nome del Compilatore è assunto dalla Tabella Utenti ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica.

>

> Per attivare la stampa del Compilatore sulla Scheda Trasporto, si prega di contattare il Servizio Assistenza della genesys software.

Numero copie
In questo campo è possibile indicare il numero di copie da stampare.

Stampa Scheda di Trasporto: videata di selezione

Stampa Scheda di Trasporto: videata di selezione

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:25:35 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 26 gennaio 2026 11:25:35 da Elena Saracino