

# 1.2.2.1 - Fornitori: 1. Dati Anagrafici/Contabili

Rel. 6.4.8.0



## Codice

È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAA è una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.

Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il *Mastro*, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo *Mastro*. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare **0** (*zero*) seguito dal *Mastro*, affinché il programma attribuisca all'*Analitico* un Codice progressivo.

**Esempio:** il Codice Conto **1,33** (Analitico 1, Mastro 33) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **33**.

Verificare che il *Mastro* utilizzato abbia **Tipo File: F - Fornitori**.

Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#) il tasto funzionale apposito.

## Sviluppo

Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del *Mastro* selezionato.

Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al *Mastro* e allo Sviluppo specificati.

## Stato

Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.

Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:

### A - Attivo

Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.

### C - Cessato

Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.

È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.

## D - Disattivo

Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.

## Denominazione

Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.

È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:

**F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale

**F2** - ricerca per Partita IVA

**F3** - ricerca per Alias

**F4** - ricerca per Codice fiscale

L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito







pulsante in alto a sinistra.

---

## Tasti Label

L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.

Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:

1.  Dati Anagrafici del Fornitore
2.  Dati relativi al Rapporto Commerciale
3.  Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Fornitore
4.  Dati Contabili del Fornitore


5. Per accedere all'[Inquiry Partitari Co.Ge.](#) da tutte le videate, eccetto quella relativa ai Dati Finanziari

6. Per accedere all'[Inquiry Partite Scoperte](#) dalla videata Dati Finanziari

**Attenzione!** In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto *label* Non conferma l'operazione.

---

# Anagrafica - 1° Videata



Poiché le generalità del confluiscano nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perché in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.

Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#).

Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata

Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata

## Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

### Tipo Soggetto

Impostare **S**, se trattasi di società, oppure **M** (*Maschio*) o **F** (*Femmina*), se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

### Ragione sociale/Denominazione

In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

### Alias

Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto (*ad esempio l'apostrofo*), il programma provvede ad associare ad un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

**Esempio:** TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

## Domicilio Fiscale

Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:

### Indirizzo

Codice **Comune** e denominazione

### CAP e Provincia

Sigla e Codice **Nazione**

In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:

**F6** - ricerca per Denominazione

**F8** - ricerca per Codice

Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.

### Coordinate geografiche

In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del :



operativamente, cliccando sull'apposito pulsante, è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione Assegna Coordinate Geografiche del modulo Gestione Servizi

## Altri Dati

### Codice ISO

Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.

Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.

### Partita I.V.A./Codice fiscale

Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.

### Nascita/Costituzione

Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GMMMAAAA**.

### Comune - Provincia

Indicare il Comune e la Provincia di Nascita (*se Persona fisica o Ditta individuale*) o Costituzione (*se Società*).

## Sede Legale/Residenza

Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.

Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.

In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:

### **Indirizzo**

codice **Comune** e denominazione

**CAP** e **Provincia**

In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:

**F6** - ricerca per Denominazione

**F8** - ricerca per Codice

Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.

Fornitori: Anagrafica di Base

Fornitori: Anagrafica di Base

Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

### **Codice Valuta**

Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .

L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

### **Storico Movimenti**

Se è attivo il corrispondente [indicatore](#) nell'Anagrafica Ditta, valorizzando ad **1** questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al Fornitore.

### **Gestione E/C**

Se è attivo il corrispondente [indicatore](#) nell'Anagrafica Ditta, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo gestione finanza sia presente nella configurazione dell'applicativo.

L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:

**0** = No

**1** = Sì

**2** = Sì, senza Situazione

### **Data inserimento**

Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del Fornitore.

### **Flag Modifica**

Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.

Può assumere i seguenti valori:

**1** = nuovo

**2** = modificato

**6** = nuovo ed esportato

**7** = esportato a seguito di una modifica

### Data Modifica

Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

### Data Disattivazione

La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come [Stato Conto](#) il valore **D - Disattivato**.

### Indirizzo

Impostare il domicilio fiscale del Fornitore.

### Codice Assoggettamento I.V.A.

Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione. I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra **81** e **98**.

In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca del codice IVA.

### Soggetto I.V.A.

Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

Per identificare un estero, impostare:

**2** = CEE

**3** = Extra CEE

**4** = Repubblica di San Marino

Altri valori da attenzionare sono:

**9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa

**10** = PA soggetta a split payment

**11** = split payment

### Contropartita Abituale

Corrisponde al codice della tabella Conti Standard associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .

### Dipendenza/Divisione

Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

### Codice Filiale

L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con

conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.

In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul Fornitore.

Sugli Utenti con Codice Filiale da **0** (zero) a **9**, Non è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.

### Conto Contabile


Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Fornitori Linee, a fronte di un unico Fornitore di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.


L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo Ciclo Passivo e comporta che:

- l'**Entrata Merci** sia registrata sulla posizione del Fornitore di Consegna
- le **Fatture d'Acquisto** siano intestate al Conto Contabile (Fornitore di Fatturazione).  
Inoltre, le Partite Aperte relative alle Fatture registrate saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile

La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.

## Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore



Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.

Si presti attenzione alle seguenti colonne

- **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico

Fornitori: drill-down su campo Conto Contabile

Fornitori: *drill-down* su campo Conto Contabile

### Autorizzato alla rifatturazione

L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato. Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in

esame.

L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.

In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.

Questo *check-box* ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Fornitori di Consegna, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.

### **Altro Rapporto**

Per i Fornitori che assumono anche la posizione di Clienti, impostare il corrispondente Conto Cliente, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili. È opportuno precisare, che se ad esempio un Fornitore è a sua volta anche Cliente, in fase di pagamento, il programma visualizza un *alert* per indicare l'ammontare dell'eventuale credito, vantato dalla ditta nei confronti del Fornitore/Cliente.

La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a 5.

### **e-mail**

Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

## **Privacy**

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

### **Data comunicazione consenso**

Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'utente di modificarla.

La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Fornitore,

clickando semplicemente sull'apposito pulsante .

La stampa è eseguita sul dispositivo output, selezionato nella videata del menù principale.

### **Consenso restituito**

Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati.

## Escluso da black list

Questo parametro serve ad escludere un Fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico Non rientra nella black list.

## Comunicazione Dati rilevanti IVA

Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.

Sono previsti i seguenti valori:


**0** = il Conto è escluso

**1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati


**2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati

**3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici

## Storico Entità



Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica. I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Conto.

Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante  corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:


**S** per lo Stato Conto


**C** per la Condizione di Pagamento

**N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito

**T** per la Tabella Sconti



**B** per la Nostra Banca d'appoggio



La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.

Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:


- Data e Ora di modifica
- Codice dell'Operatore che l'ha eseguita
- Codice e Descrizione del Tipo di modifica
- Valore precedente alla modifica
- eventuali Note

L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante  per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.

Fornitori: window Storico Entità

Fornitori: *window* Storico Entità

## Dati Commerciali - 2° videata



Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo Ciclo Attivo.

I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle (*Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...*) da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di .

Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.

Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata

Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata

### Modalità Spedizione

Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](#) del Ciclo Attivo.

### Categoria

Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](#) del Ciclo Attivo.

### Zona

Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](#) del Ciclo Attivo. Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

### Agente

L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.

I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](#).

## Codice Sconto

Inserire il codice della tabella [Sconti](#) da associare al Fornitore.

## Profilo logistico

Specificare il profilo logistico del Fornitore, per determinare il criterio di allestimento della merce in fase di carico.

Se l'indicatore Adeguamento B&T è attivo sul profilo logistico, sarà adeguato il Block & Tier degli Articoli, che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico Variabili B&T.

Nelle funzioni d'immissione [Ordini Fornitori](#), [Ordini da Contratto](#) e [Documenti di Acquisto](#), l'indicazione del Tipo Allestimento consente di definire correttamente il numero degli strati di cui è composto il pallet, in base al profilo logistico del Fornitore.

Affinchè l'indicazione del numero strati sia corretta, nell'[AnagraficaArticoli](#), occorre impostare l'altezza del collo e il B&T del pallet.

## Chiusura settimanale

È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.

Sono previsti i seguenti valori:

- 1** = Lunedì
- 2** = Martedì
- 3** = Mercoledì
- 4** = Giovedì
- 5** = Venerdì
- 6** = Sabato
- 7** = Domenica

Impostare **0** (*zero*) per non specificare alcun giorno di chiusura.

## Ferie dal... al

L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

## Indicatore Statistiche

L'attivazione di quest'indicatore (valore **1**) abilita la Gestione Statistiche sul considerato.

## Indicatore Posizione Socio

La valorizzazione di quest'indicatore (valore **1**) specifica che è attiva la Posizione Socio, fornendo un'informazione utile solo per il modulo Gestione Conferimenti.

Se attiva la Posizione Socio, è possibile inserire i seguenti dati:

- Numero delibera
- Data ammissione
- Quota associativa


## Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione [Prima Nota](#), la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni d'Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un'ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell'ultima.

Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di



elaborazione. Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto

impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):


Videata Dati Dichiarazione d'Intento

Videata Dati Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#) specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione [Prima Nota](#), la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.

Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica  e la cancellazione  della

Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo .

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:

#### **Data inizio - fine**

Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.

**Numero**

Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

**Data**

Data della Dichiarazione d'Intento.

**Importo**

Importo del Plafond (campo obbligatorio).

**% alert**

La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei [Parametri Funzionali Ditta](#).

**Data Fattura**

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sfioramento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Numero Fattura**

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sfioramento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Serie Fattura**

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sfioramento del plafond (solo in fase d'inserimento).

**Ordini in essere**

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

**DDT da ricevere/fatturare**

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

**Fatture emesse/ricevute**

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

**Note Credito**

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

**Stato Plafond**

Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:

**1** = capiente

**3** = sconfinamento

**5** = esaurita

**7** = completa

**9** = chiusa

Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.

### Convalida

Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Memo, cliccando su appositi pulsanti in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzare sia le Note che il Memo.

### Linea Fatturazione/Ricavo

Un valore maggiore di **0** (*zero*) consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'Anagrafica dell'Articolo. Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e così via.

Questo campo può assumere solo valori compresi tra **0** e **9**: impostando **0** sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'Anagrafica dell'Articolo.

**Esempio:** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

### Tipo Documento

Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.

I valori ammessi sono i seguenti:

- 0** = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera
- 1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale
- 2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale
- 3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile
- 5** = Fattura Accompagnatoria
- 7** = Fattura Scontrinata
- 8** = Ricevuta Fiscale

### Tipo Emissione Documenti

Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.

In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:

- 1** = Non stampa Prezzo Unitario su D.d.t.
- 2** = Non stampa Sconti su Fattura
- 3** = Non stampa Netto Riga su D.d.t.

- 4 = Non stampa Totale su D.d.t.
- 6 = Non stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.
- 7 = Non stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.
- 8 = Non stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.
- 9 = Non stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)

### Numero Decimali Listino

Il valore impostato in questo campo è utile nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo al numero di decimali indicato.

### Visto Documenti E.M.

Se questo *check-box* è attivo, i Documenti di Entrata Merci (Fatture Accompagnatorie e BAF), intestati al Fornitore in esame, dovranno essere sottoposti alla funzione di [Visto su Documenti di Entrata Merci](#), prima di poter essere elaborati.

In particolare, le Bolle Attesa Fattura Non potranno essere fatturate, se Non risultano *preventivamente* «vistate».

## Condizioni Ordini Acquisto


### Ripristina stato evasione


In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato. Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui [Parametri Funzionali Ditta](#) (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdA** dell'[Anagrafica Depositi](#).


## Responsabili


Sono nominativi attinti dall'[Anagrafica di Base](#) e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.


### Interlocutori





Cliccando sull'apposito pulsante , il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli [Interlocutori](#) associati al .



In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down*  per accedere direttamente alla manutenzione [Interlocutori](#).


Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro , «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante , si accede direttamente all'anagrafica degli [Interlocutori](#), con possibilità di codificare nuovi soggetti.

Fornitori: window Interlocutori

Fornitori: *window* Interlocutori

## Raggruppamenti



Cliccando sul tasto *label* Raggruppamenti, si attiva la *window* in cui è possibile mantenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](#) della Gestione Servizi.


Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

Fornitori: window Raggruppamenti

Fornitori: *window* Raggruppamenti

---

## Dati Finanziari - 3° videata



In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici (*Fatturato, Importo Fido...*), mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.

Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare

sull'apposito pulsante  (tasto **F4**).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'[Inquiry Partite Scoperte](#),

cliccando sul tasto *label*  in alto a sinistra.

Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata

Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata

## Situazione Finanziaria

### Saldo Contabile

Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.

## Condizioni Finanziarie

### Condizione di Pagamento abituale

La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

### Condizione Pagamento Note Credito

La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione [Prima Nota](#) di Note Credito .

Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

### Nostra Banca d'appoggio

Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.

### Banca d'appoggio Fornitore

Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.

### Numero C/C

In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](#).

Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.

### Giorni Decorrenza Scadenze

Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di **0 (zero)** invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

**Esempio:** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**. Impostando il valore **30**, le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.

Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18**, le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09**.

# Gestione Fido

La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni (*apertura, blocchi, sblocchi...*) apportate nel tempo al Fido assegnato.

In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo, con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.

Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della *videata* Dati



Finanziari, digitare la lettera **m** seguita dal tasto INVIO, quindi cliccare sul *drill-down* in corrispondenza del campo **Fido**.

È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.

Fornitori: window Gestione Fido

Fornitori: *window* Gestione Fido

## Tipo

Sono previste le seguenti tipologie di Fido:

### **D - Ordinario**

Fido concesso dal Fornitore all'Azienda.

### **E - Extra**

Ulteriore Fido concesso dal Fornitore all'Azienda, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.

### **F - Factoring**

Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.

### **B - Bancario**

Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.

### **G - Anticipazione Fatture**

Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.

### **S - Sconto Effetti**

Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.

Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare



sull'apposito pulsante, quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

## Operazione

In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.

Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:

### **B - Blocco**

Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.

### **C - Sblocco**

Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.

### **I - Incremento**

Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.

### **D - Decremento**

Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.

### **R - Revoca**

Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.

È un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.

### **V - Validità**

Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.

È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.

Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.

Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede *eventualmente* all'inserimento dei seguenti campi:

### **Dal... al**

Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere *uguale* o *successiva* alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a **99 99 9999**.

### **Importo**


Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento. Impostare **999.999.999** per rendere l'affidamento illimitato.

### **Stato**

Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: **Provvisorio** (valore **P**) o **Definitivo** (*spazio*). La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti *label* in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione. Il tasto **Sblocca** si attiverà solo se c'è *almeno* un Fido in **Stato B**, mentre il tasto **Blocca** si attiverà se c'è *almeno* un Fido in **Stato A** o **C**.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente *window*:



I parametri sono:

- Data inizio del blocco/sblocco

- Data fine del blocco/sblocco
- Motivazione/Note operative

Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:



- per cancellare il movimento




- per modificare il movimento



- per inserire annotazioni

Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.

Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:



convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante

convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .

Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#), le seguenti informazioni:

Stato

Importo

Periodo di Validità


La convalida dei movimenti immessi determina:

l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido

l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .

---

## Contabile - 4° videata



I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione [Prima Nota](#) e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

### **Stato Elaborazione Chiusure**

Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei [Dati Anagrafici Ditta](#).

Evitare modifiche arbitrarie.

Fornitori: Dati Contabili - 4° videata

Fornitori: Dati Contabili - 4° videata

## Gestione Compensi a Terzi

### **Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto**

Il Codice inserito in questo campo identifica il Tipo di Assoggettamento alla Ritenuta d'Acconto, previsto per il Collaboratore/Consulente.

Con l'impostazione del Codice, il programma visualizza in automatico:

la descrizione

il relativo quadro del Modello 770

l'assoggettamento alla ritenuta previdenziale

### **Codice Attività**

Corrisponde al codice dell'Attività principale attribuito al Collaboratore/Consulente ed è richiesto dalla denuncia trimestrale INPS.

L'elenco di tutti i Codici Attività è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

### **Indicatore base imponibile INPS AC-AP**

Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, *normale* o *ridotta*, richiesta dal Collaboratore/Consulente.

---

Revisione #10

Creato 30 giugno 2018 16:22:45 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 20 aprile 2026 07:09:04 da Elena Saracino