2.15.3 - Utility Logistica: 3/4 Blocco/SBlocco

Rel. 6.1.7.0



Queste funzioni consentono di effettuare il blocco e lo sblocco di Lotti, Pallet/SSCC ed Ubicazioni.

Importante

La **funzione di Blocco** elabora solo le entità in Stato «Attivo» ossia:

- **Lotti** in Stato «**A**»
- **Pallet/SSCC** in Stato «**0**» *(zero)*
- **Ubicazioni** in Stato «**0** - **Disponibile**» oppure «**2** - **Occupata**»

La **funzione di Sblocco** invece, elabora solo le entità in Stato «Bloccato» ossia:

- **Lotti** in Stato «**B**»
- **Pallet/SSCC** in Stato «**90**»
- **Ubicazioni** in Stato «**9** - **Bloccata**»

Attività Preliminari

Per eseguire queste funzioni è necessario codificare preventivamente le seguenti Causali Difformità :

- **801** - Blocco Pallet/SSCC
- **802** - Sblocco Pallet/SSCC

Per garantire la correttezza delle Causali Difformità impiegate, codificarle come indicato nelle immagini successive:

Causale 801 - Blocco Pallet/SSCC

Causale 801 - Blocco Pallet/SSCC

Causale 802 - Sblocco Pallet/SSCC
Causale 802 - Sblocco Pallet/SSCC

Per assegnare alle Causali Difformità la corretta **Tipologia** (esempio: 81-Blocco, 82-Sblocco), è necessario accedere alla manutenzione Tabelle Procedurali (1.1 / 7) dal modulo Gestione Servizi e codificare la Tipologia difformità (Tipo tabella=**TDF**) e i Parametri di applicazione (Tipo tabella= **PDF**).

Codifica Tipologia Causale Blocco
Codifica Tipologia Causale Blocco

Codifica Tipologia Causale Sblocco
Codifica Tipologia Causale Sblocco

Codifica Parametri Applicazione Difformità
Codifica Parametri Applicazione Difformità

Parametri Filtro

L'operazione di blocco/sblocco può essere eseguita **per Filiale** (se la Ditta gestisce le Filiali) e **per Deposito**. L'impostazione del codice **Articolo** è obbligatoria per il blocco/sblocco di un Lotto; mentre per operare sulle Ubicazioni, è necessario indicare il **Deposito**.

Attivare il *check-box* corrispondente all'entità su cui operare e cliccare sul pulsante di convalida , per procedere all'impostazione dei Parametri Filtro.

Utility Logistica - Blocco/Sblocco: impostazioni iniziali
Utility Logistica - Blocco/Sblocco: impostazioni iniziali

Parametri Filtro Pallet/SSCC

Periodo da - a
Indicare la Data o il Periodo entro il quale il Pallet/SSCC è stato generato o inserito nel sistema informativo.
Se il Periodo impostato è superiore a **5 giorni**, il programma lo segnala e richiede la forzatura (tasto **F3**) per procedere.

Dalle ore - alle ore
Indicare la fascia oraria entro la quale il Pallet/SSCC è stato generato o inserito nel sistema informativo.

SSCC
Impostare il il Pallet/SSCC da bloccare/sbloccare.

Parametri Filtro Ubicazioni

Area Magazzino
Se gestite più Aree Magazzino impostando quella d'interesse, il programma proporrà solo le Ubicazioni relative all'Area indicata. Se Non è gestita alcuna Area, lasciare a *spazio* questo campo; se invece delle Aree gestite una corrisponde a *spazio*, Non impostando alcun codice, saranno proposte le Ubicazioni appartenenti ad essa.

Ubicazione
È possibile specificare la tipologia delle Ubicazioni da visualizzare ai fini del blocco/sblocco:

0 = Carico
1 = Picking
2 = Stocking 1° livello
3 = Stocking 2° livello
4 = Stocking 3° livello
5 = Stocking 4° livello
7 = Confezionamento
9 = Produzione
99 = Tutte

Corsia
Impostare **0** *(zero)* per Non applicare alcun filtro, altrimenti saranno proposte solo le Ubicazioni della Corsia indicata. Lo stesso criterio è valido anche per la Campata e il Piano.

Impostazione Causale Difformità

Indipendentemente dall'entità selezionata, è richiesto l'inserimento della Causale Difformità a cui intestare l'evento di blocco/sblocco: assicurarsi che la Causale indicata sia conforme all'evento da eseguire.

Nel campo **Note** è possibile inserire delle annotazioni relative alla Difformità.

Modalità Operativa

- Blocco/Sblocco Lotti
- Blocco/Sblocco Pallet/SSCC

- Blocco/Sblocco Ubicazioni

Blocco/Sblocco Lotti

Dopo aver impostato la Causale Difformità richiesta, è proposto a video l'elenco dei **Lotti Attivi** per l'Articolo e il Deposito indicati. Per ciascun Lotto inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile conoscere l'elenco dei Pallet/SSCC ad esso associati.

Utility Logistica - Blocco/Sblocco Lotti

Utility Logistica - Blocco/Sblocco Lotti

Con la conferma del blocco o sblocco, il programma provvede ad aggiornare il **Numero Colli** e la **Quantità** bloccata sulla Contabile del Lotto selezionato, ma anche a bloccare i Pallet/SSCC ad esso associati. Per entrambe le entità saranno generati degli eventi nell'apposita movimentazione (difformità).

Esempio Contabile di un Lotto Bloccato

Esempio Contabile di un Lotto Bloccato

Blocco/Sblocco Pallet/SSCC

Per i Pallet/SSCC selezionati, oltre ad essere aggiornato lo Stato a «Bloccato», qualora risulti monolotto/monoprodotto sarà aggiornato anche il Numero Colli e la Quantità bloccata sulla Contabile del Lotto dell'Articolo.
Inoltre, qualora la Quantità bloccata risulti *uguale* all'Esistenza del Lotto, anche lo Stato del Lotto sarà aggiornato a «Bloccato».

Utility Logistica - Blocco/Sblocco Pallet/SSCC

Utility Logistica - Blocco/Sblocco Pallet/SSCC

Esempio Anagrafica Pallet/SSCC Bloccato

Esempio Anagrafica Pallet/SSCC Bloccato

Blocco/Sblocco Ubicazioni

La funzione di **blocco** può interessare solo le Ubicazioni in Stato «**0 - Disponibile**» o «**2 - Occupata**»: dopo l'elaborazione, le Ubicazioni bloccate saranno colorate in *giallo*. In seguito al blocco, l'Ubicazione assumerà Stato «**9 - Bloccata**».

Utility Logistica - Blocco Ubicazioni

Utility Logistica - Blocco Ubicazioni

Se invece è richiesto lo **sblocco**, le Ubicazioni bloccate saranno colorate inizialmente in *giallo* e, dopo l'elaborazione, saranno riportate in *verde*. In seguito allo **sblocco**, l'Ubicazione assumerà Stato «**0 - Disponibile**» se Non c'è giacenza; in caso contrario assumerà Stato «**2 - Occupata**».

Utility Logistica - Sblocco Ubicazioni

Utility Logistica - Sblocco Ubicazioni

> La conferma del blocco/sblocco di un'Ubicazione comporta la generazione di eventi, interrogabili dall'apposita funzione d'Inquiry Difformità.

Blocco/Sblocco Unità Logistiche: Funzioni Implementate

Il controllo diretto a rilevare se l'Unità Logistica risulta bloccata, è stato implementato nelle seguenti funzioni:

- Immissione Documenti di Consegna (in corrispondenza della *window* in cui si imposta anche il Lotto)
- Definizione Allestimento
- Allestimento

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:27:40 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 3 febbraio 2026 16:49:21 da Elena Saracino